

Windows でのスピーチ音声データの録音方法

《用意して頂くもの》


- ✓ Windows 搭載の PC
- ✓ マイク（PC に接続し Skype 等に使用するマイク。安価で購入できます）

《録音》

ここでは Vista を例に説明しますが、XP でも手順はほぼ同じです。

1. PC のマイク端子にマイクを接続し、画面右下の  ボタンを右クリックします。


2. このような画面が表示されたら「録音デバイス」をクリックします。



3. 「サウンド」という画面が表示されたら、「マイク」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



4. 「マイクのプロパティ」という画面が表示されたら、「レベル」タブを選択、上部の「マイク」の音量メモリが 0 になっていないこと（値が小さすぎると録音が上手くできないので、50 以上を推奨）、右隣の  ボタンに赤い印がついていないことを確認し、「OK」をクリックしてください。「サウンド」画面も閉じてください。



5. Windows の「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「サウンドレコーダー」から、サウンドレコーダーを起動してくだ

さい。

6. マイクがマイク端子に正しく挿入されていることを確認し、「録音の開始」ボタンをクリック、すぐにスピーチの吹き込みを開始し、制限時間内に納めてください。

※Windows XP 以前のバージョンに搭載されているサウンドレコーダーでは、**初期設定では 60 秒までしか録音が出来なくなっています**。以下のウェブサイトアクセスし、記載されている方法で十分な録音可能時間を確保してから、Speech の吹き込みを行って下さい。

参考 URL: <http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0004120002674/>

7. 録音の停止

決められた時間の範囲内で吹き込みを終了し、「録音の停止」をクリックします。

自動的にファイル保存の画面が表示されるので（XP 以前は手動）、PC 内の任意のフォルダに保存してください。

なお、ファイルの拡張子は、XP 以前が WAV、Vista 以降が WMA となっています。フォルダに保存後、**MP3 変換ソフト（無料）の「RealPlayer」を使用し、MP3 形式に変換をしてください**。

参考 URL: http://jp.real.com/realplayer/pr/convert_mp3.html?src=dm-yss

8. 録音した音源は募集要項に従い、期日までにメールでお送りください。